

Ниже инструкции по настройке:

«**Aspicore GSM Tracker**» для мобильного телефона, действия перед использованием программы.

* Зарегистрируйтесь на сервере мониторинга GPS-Trace, если, Вы, впервые работаете с программой.

* Зайдите под своим логином на сервер мониторинга GPS-Trace Orange.

* Создайте объект мониторинга: в «настройках» выберите вкладку «Устройство», обязательно укажите Тип: «**Aspicore GSM Tracker**», Уникальный ID: IMEI (15 цифр)*


*IMEI вашего телефона можно узнать используя «**Aspicore GSM Tracker**» или набором следующих символов на своём телефоне: ***#06#**

Используя «**Aspicore GSM Tracker**»:


а) Запустите программу «**Aspicore GSM Tracker**»;



б) выберите вкладку «**Функции**» → «**Cell phone**»;



в) выберите вкладку «**Show IMEI**», и запишите Ваш IMEI;



* Подключите GPS приёмник к Вашему мобильному телефону. Также Вы сможете подключить GPS приёмник при первом запуске «**Aspicore GSM Tracker**».*

*При подключении GPS приёмник должен быть во включенном состоянии.

* Удостоверьтесь что ваш телефон подсоединён к Интернету, используя протокол пакетной передачи данных GPRS.


* Запустите программу «**Aspicore GSM Tracker**».

Основное меню программы.



Настройка «Aspicore GSM Tracker»

- Выберите *Функции* -> *Settings*
- Мы рекомендуем Вам сделать следующие настройки:




- GPS On startup GPS: On




- Net Store Access Point: On
- Net On startup conn: On
- Net Disable bill prompt: On



- Net Server IP: 77.74.50.78
- Net Server Port: 20120



- Transport Protocol: TCP/IP




- Trig1 Time trigger: On
- Trig1 Time period, min: 0

- Trig1 Time period, sec: 30



- Trig1 Distance trigger: On
- Trig1 Distance, meters: 100



Далее....

Выберите *Назад* -> *Выйти* (Для сохранения настроек необходимо перезапустить программу)

Сейчас Вы готовы к использованию «**Aspicore GSM Tracker**».

При следующем запуске программы, GPS и Интернет настройки создадутся автоматически.

